

Zur **Laufkontrolle** Ziff 59
des *Vorgesetzten (Übungsleiter)* vor jedem Schiessen:


1. Winterabzug einschwenken
2. Magazin wegnehmen
3. Ladezeiger kontrollieren (darf nicht vorstehen)
4. Sicherungshebel kontrollieren (muss auf «S» gestellt sein)
5. Waffe hochheben, Kolben auf Gurthöhe abstützen, mit Hülsenauswurföffnung nach oben die Waffe schräg aufwärts nach vorne richten
6. Verschluss öffnen und zurückhalten, sobald sich der Inspizierende nähert.

Der *Vorgesetzte kontrolliert den Lauf durch die Mündung auf Sauberkeit und Lauffreiheit.*


7. Nach der Kontrolle: Verschluss loslassen
8. Entsichern, abdrücken, sichern
9. Eventuell leeres Magazin einsetzen
10. «Waffe bei Fuss» nehmen

Korrekturen Haltepunkt neu regeln

1. *Nach der Höhe:* Ziff 83
Drehen der *Visiertrommel* um eine Strichmarke verschiebt den Treffpunkt auf 300 m um ca. 8 cm
2. *Nach der Seite:* Ziff 81
Drehen der *Seitenkorrekturschraube* um einen Teilstrich verschiebt den Treffpunkt auf 300 m um ca. 6 cm



Schusslage links
Seitenkorrekturschraube
nach rechts



Schusslage rechts
Seitenkorrekturschraube
nach links



Justieren Ziff 85
(Nach der Höhe). Justiert wird nur, wenn die Visiereinstellung um 100 m oder mehr von der effektiven Distanz abweicht. Drehen der *Justierscheibe* um eine Kerbe im Uhrzeigersinn verschiebt

den mittleren Treffpunkt auf 300 m um ca. 6 cm nach oben. Kontrolle, ob sich Visiertrommel noch von 100 bis 640 m drehen lässt. Wenn nicht, Korn auswechseln lassen.

Achtung Panzer Ziff 124 und 125
oder: Stahl-(Nebel-)Granate mit (ohne) Zusatztreibladung zum *Flachschuss* bereitmachen

1. Sturmgewehr entladen, Korn nicht umklappen, Zweibeinstütze einklappen
2. Weisses Magazin mit Gewehr-Treibpatronen 44 einsetzen
3. Gewehrgranate aufsetzen mit Kontrolle durch Drehbewegung
4. Ladebewegung ausführen mit Druck auf den Magazinknopf
5. Für den Flachschuss entsichern und anschlagen
6. Winterabzug ausschwenken

Stahl- (Nebel-)Granaten mit (ohne) Zusatztreibladung zum Bogenschuss bereitmachen Ziff 141

1. Sturmgewehr entladen
2. Nicht benötigte Stütze einschwenken oder gewünschte Stütze ausschwenken
3. Behelfsmässiges Senkblei am Tragriemenbügel befestigen
4. Weisses Magazin einsetzen
5. Gewehrgranate aufsetzen mit Kontrolle durch Drehbewegung
6. Ladebewegung ausführen mit Druck auf den Magazinknopf
7. Für den Bogenschuss bereitmachen und entsichern
8. Winterabzug ausschwenken (herunterklappen)

Nachladen Ziff 126 und 142

Flachschuss

1. Winterabzug *Sichern* einschwenken
2. Gewehrgranate aufsetzen mit Kontrolle durch Drehbewegung
3. Ladebewegung ausführen mit Druck auf den Magazinknopf
4. Für den Flachschuss anschlagen
5. Winterabzug ausschwenken

Bogenschuss

1. Winterabzug einschwenken
2. Gewehrgranate aufsetzen mit Kontrolle durch Drehbewegung
3. Ladebewegung ausführen mit Druck auf den Magazinknopf
4. Zum Bogenschuss bereitmachen
5. Winterabzug ausschwenken

Gewehrgranate ab Ziff 127 und 143

Flachschuss

1. Winterabzug einschwenken
2. Sichern
3. Gewehrgranate abnehmen
4. Weisses Magazin wegnehmen
5. Ladebewegung, Ladezeiger kontrollieren, entsichern, abdrücken, sichern (eventuell Gewehr-Treibpatrone 44 aufnehmen)
6. Lochvisier aufklappen
7. 7,5 mm Munition laden


Bogenschuss

1. Winterabzug einschwenken
2. Sichern
3. Gewehrgranate abnehmen
4. Weisses Magazin wegnehmen
5. Ladebewegung, Ladezeiger kontrollieren, entsichern, abdrücken, sichern (eventuell Gewehr-Treibpatrone 44 aufnehmen)
6. Behelfsmässiges Senkblei entfernen, Stütze einklappen
7. 7,5 mm Munition laden

Das Zielen gegen Panzer Ziff 128

Es wird gezielt: Auge – Merkpunkt am Korn – oberer Rand der Granate – Ziel

Gw UG 58	Gw HPz G 58	Gw St G 58
mit ohne		Gw Nb G 58
100 m 35 m	100 m	
80 m 30 m	80 m	
60 m 25 m	60 m	100 m
50 m 20 m	50 m	



Vorhaltemasse Ziff 131

Geschwindigkeit des Zieles		Vorhaltemass in m bei quer zur Schussrichtung fahrenden Zielen in Schussdistanzen von		
km/h	m/Sek.	ca. 50 m	ca. 80 m	ca. 100 m
9	2,5	1,8	3	4
18	5	3,6	6	8
36	10	7,2	12	15

